

2019年6月10日
アドバンテック株式会社

ASMB-815, ASMB-825, ASMB-925, ASMB-975 BIOS変更のお知らせ

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

ASMB-815, ASMB-825, ASMB-925, ASMB-975のBIOS変更に関するお知らせとなります。

BMC(Baseboard Management Controller) Firmwareに対する修正が加えられました。

ここにご案内申し上げます。

記

(1) 対象製品型番

- ASMB-815シリーズ
- ASMB-825シリーズ
- ASMB-925シリーズ
- ASMB-975シリーズ

(2) 当変更による影響

Item	Impact
Impact on Mechanical Design (機構デザインへの影響)	No
Impact on Software Compatibility (ソフトウェア互換性への影響)	Possible
Impact on Environment Characteristics (環境特性への影響)	No
Impact on Board Certifications Note (適合規格への影響)	No
Physical Outlook Change (外観変更)	No
Ordering P/N Change (注文番号変更)	No
Cut-in Implement (カットイン実装)	Cut-in#1 (Local F/G)

Cut-in#1 (Local F/G) = 工場在庫分にも適用。

(3) 変更詳細 :

Affected Models	Current Component	New Component	Category	Outlook Difference	Reason
ASMB-815	1420044495 (03.02.34.1020)	1420047017 (03.02.34.1030)	FW	No	1. Fix PSU fan sensor reading issue 2. Fix IKVM over HTML5 issue 3. Fix alert related issue 4. Fix WSMAN account bug 5. Update sensor name 6. Fix LED control unstable 7. Add and replace CPU status, mem hot and CPU Error sensors 8. Add PSU power IN/OUT sensor.
ASMB-825					
ASMB-925					
ASMB-975					

変更時期：

Affected Models	ECOM Number	Estimated Effective Date	Cut-in Implement	Change Description
ASMB-815I-00A1E ASMB-815T2-00A1E	ECOM-151893	May 2019	Local F/G	1. Change BMC firmware 03.02.34.1020 (1420044495) to 03.02.34.1030 (1420047017)
ASMB-825I-00A1E ASMB-825T2-00A1E	ECOM-151893	May 2019	Local F/G	1. Change BMC firmware 03.02.34.1020 (1420044495) to 03.02.34.1030 (1420047017)
ASMB-925I-00A1 ASMB-925T2-00A1	ECOM-151893	May 2019	Local F/G	1. Change BMC firmware 03.02.34.1020 (1420044495) to 03.02.34.1030 (1420047017)
ASMB-975I-00A1 ASMB-975T2-00A1	ECOM-151893	May 2019	Local F/G	1. Change BMC firmware 03.02.34.1020 (1420044495) to 03.02.34.1030 (1420047017)

BIOSのカットイン日程は評価、工場の生産日程によって前後します。上記はあくまで予想であることにご注意ください。

尚、本ご案内に関するお問合せは、次のようにお願い致します。

- 販売代理店様からご購入された場合
 - ー 販売代理店様へお問い合わせください。
- ご購入いただいた販売代理店様がわからない場合、弊社から直接ご購入された場合
 - ー 以下弊社窓口へ直接お問い合わせください。

アドバンテック株式会社マーケティング部

〒111-0032東京都台東区浅草6-16-3

E-mail: ajp_callcenter@advantech.com

TEL: 0800-500-1055 (フリーダイヤル) FAX: :03-6802-1022