

2020年6月1日

アドバンテック株式会社

AIIS-3400、及びAIIS-3410 BIOS変更のお知らせ

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

AIIS-3400、及びAIIS-3410 BIOS変更に関するお知らせとなります。

ここにご案内申し上げます。

記

(1) 対象製品型番 (T型番も対象となります。ご注意ください)

- AIIS-3400P-00A1E
- AIIS-3400U-00A1E
- AIIS-3410P-00A1E
- AIIS-3410U-00A1E
- AIIS3400P TPN

(2) 当変更による影響

Item	Impact
Impact on Mechanical Design	No
Impact on Software Compatibility	Possible Please download drivers from Advantech website
Impact on Environment Characteristics	No
Impact on Board Certifications	No
Physical Outlook Change	No
Ordering P/N Change	No
Cut-in Implement	New W/O

(3) 変更詳細 :

変更理由 : 不具合修正、およびセキュリティ問題への対応のため

Current Part	New Part P/N	Description of new Part	Category	BIOS Change detail
1420041436 (V2.00 BIOS)	1420049802 (V2.01 BIOS)	BIOS AIIIS-3400 HC60V201 BIOS Check Sum: E0AD	Firmware	1. Update ME to ME_11.8_Consumer_11.8.70 for Intel Security Advisory. (Refer to INTEL-SA-00241.) 2. Update CPU micro code to M2A906E9_000000C6.pdb and M36506E3_000000D6.pdb. 3. Fix board name detect incorrect on SUSI issue. 4. Fixed "Serial Port 2 Configuration-Device Mode: RS-422 (Full Duplex)" can't be saved issue.

変更時期 :

Affected Models	ECOM No.	Estimated Effective Date	Cut-in Implement	Change Description
AIIIS-3400U-00A1E AIIIS-3400P-00A1E AIIIS-3410U-00A1E AIIIS-3410P-00A1E	<u>ECOM-163163</u>	2020/6/15	New working order	Change BIOS from 1420041436 (V2.00) to 1420049802 (V2.01)

カットイン日程は評価、工場の生産日程によって前後します。上記はあくまで予想であることにご注意ください。

尚、本ご案内に関するお問合せは、次のようにお願い致します。

- 販売代理店様からご購入された場合
 - ー 販売代理店様へお問い合わせください。
- ご購入いただいた販売代理店様がわからない場合、弊社から直接ご購入された場合
 - ー 以下弊社窓口へ直接お問い合わせください。

アドバンテック株式会社マーケティング部

〒111-0032東京都台東区浅草6-16-3

 E-mail: ajp_callcenter@advantech.com

TEL: 0800-500-1055 (フリーダイヤル) FAX: :03-6802-1022